CÓMO COMPRIMR UN VIDEO PARA SU PUBLICACIÓN EN INTERNET CON WINDOWS MOVIE MAKER

1.



Ya hemos editado el vídeo en Windows Movie Maker. Vamos a guardarlo. Es muy fácil.

Es fundamental que el vídeo esté en la línea de tiempo (flecha rosa).

2.



Seguidamente nos vamos a Archivo y de ahí elegimos Guardar Película.

3.


Save Movie Wizard
Movie Location
Where do you want to save your movie to?
1.
My computer
playback on your computer.
for copying to a recordable CD.
E-mail
Save and send your movie as an e-mail attachment by using your default e-mail program.
The Web
Save and send your movie to a video hosting provider on the Web for others to watch.
DV camera
Record your movie to a tape in your DV camera for playback on the camera or to watch o...
2.
about saving movies.
< Back
Next >
Cancel

Ahora marcamos Mi ordenador (más adelante lo subimos a internet).
Seguidamente hacemos click en Siguiente.

4.



En primer lugar le ponemos el nombre que queramos.
Seguidamente lo guardamos donde nos parezca, en nuestro disco duro. Te aparecerá por defecto seguramente Mis videos, que no es un mal sitio.
Por último le damos a siguiente.

5.


Save Movie Wizard
Movie Setting
Select the setting you want to use to save your movie. The setting you select determines the quality and file size of your saved movie.
Best quality for playback on my computer (recommended)
Show more choices...
1.
Setting details
File type: Windows Media Video (WMV)
Bit rate: 1.7 Mbps
Display size: 720 x 480 pixels
Aspect ratio: 4:3
Frames per second: 30
Movie file size
Estimated space required:
14.35 MB
Estimated disk space available on drive C:
3.90 GB
< Back
Next >
Cancel

Esta es la ventana que te aparecerá, con la opción que el programa te recomienda. Sin embargo no vamos a hacer caso, pues para publicar video en internet nos convienen otras opciones. Así que pulsamos en el link que promete más opciones.

6.


Save Movie Wizard
Movie Setting
Select the setting you want to use to save your movie. The setting you select determines the quality and file size of your saved movie.
Best quality for playback on my computer (recommended)
Best fit to file size:
Other settings:
Video for Pocket PC (218 Kbps)
Show fewer choices
Video for Pocket PC (218 Kbps)
Video for Pocket PC (143 Kbps)
Video for Pocket PC (Full screen 218 Kbps)
High quality video (large)
High quality video (small)
Video for local playback (2.1 Mbps)
Video for local playback (1.5 Mbps)
Video for LAN (1.0 Mbps)
Video for LAN (768 Kbps)
Video for broadband (512 Kbps)
Video for broadband (340 Kbps)
Video for broadband (150 Kbps)
Video for ISDN (48 Kbps)
Video for dial-up access (38 Kbps)
DV-AVI (NTSC)
High quality video (NTSC)
Video for local playback (2.1 Mbps NTSC)
Video for local playback (1.5 Mbps NTSC)
Setting details
File type: Windows
Bit rate: 218 Kbps
Display size: 208 x
Aspect ratio: 4:3
Frames per second: 20
Estimated disk space available on drive C:
3.90 GB
< Back
Next >
Cancel
1.
2.
3.

Marcamos la tercera opción, que nos abrirá un menú desplegable con montón de posibilidades de compresión.
Elegiremos Video para Banda Ancha (512 kbps). Esta opción ofrece una relación entre peso y calidad muy respetable.
Seguidamente le damos a Siguiente.

Nota para avanzados:
Si necesitases una versión de mayor calidad, con vistas a una proyección, por poner un ejemplo, harías bien en elegir Video de Alta Calidad (grande).
Otra posibilidad a tener en cuenta es DV-AVI, que es el top de calidad que puedas imaginar, y que puede serte útil si posteriormente quisieras convertir el video, por ejemplo, a mp4 o cualquier otro formato quicktime. Para pasar de DV-AVI a quicktime puedes usar el programa gratuito mpeg streamclip (http://www.squared5.com/).

7.



Ahora se comprimirá el video. Espera a que la barra verde llegue al final.

8.


Save Movie Wizard
Completing the Save Movie Wizard
You have successfully completed the Save Movie Wizard and saved your movie to the place you specified.
Optional:
Play movie when I click Finish.
To close this wizard, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

Te aparece esta ventana. Puedes marcar opcionalmente la casilla indicada a la izquierda. Si lo haces, el video se reproducirá inmediatamente después de que le des al botón de finalizar.
En nuestro caso es lo que vamos a hacer. Recuerda que en cualquier caso el video quedará guardado en la carpeta Mis videos, o la que hayas elegido al principio.

9.



Y se te abrirá el video, como ves en la foto.
Lo vamos a cerrar, porque ahora veremos dónde quedó guardado en el disco duro.

10.



Vete a Inicio, en el escritorio, y de ahí pasas a Programas. Dale entonces a Mis Documentos.

11.



Te aparecerá esta ventana. En ella se encuentra la carpeta de Mis Videos, que es donde hace un rato guardamos el video. Haz click sobre ella.

12.



Aquí ves el archivo con el proyecto, y el archivo del video (cuyo nombre termina en .wmv), y que está listo para subir a internet.

13.

Basado en http://www.freevlog.org/index.php/2007/03/19/4-compress-for-the-web-windows-movie-maker/ , uno de los episodios de Freevlog.org, el clásico tutorial que te enseña paso a paso a crear un videoblog.
Úsalo como quieras, reconociendo la autoría, linkeando, y usando la misma licencia. Si fueras a hacer plata con su publicación, avisa primero. (Eso es lo que significa la licencia bajo la que Freevlog y el presente tutorial están publicados).
Pepa García.